

NOVÁ FIRMA v roku 2023

1. Vytvorenie firmy

Po prihlásení do systému kliknite na *Číselník účtovných jednotiek* (pod ikonami podsystémov). Vyberte tlačidlo *"Vložiť novú položku"*. Následne vyplňte FIR, názov ÚJ, Rok, DUJ a *"Uložiť položku"*. Firma je vytvorená.

2. Inicializácia novej firmy

- prepnite sa do vytvorenej firmy 2023 a v závislosti od zakúpených podsystémov prejdite do:

- Finančné účtovníctvo - Vstup dát – Kniha odberateľských faktúr a*
- Finančné účtovníctvo - Vstup dát – Prijmový pokladničný doklad či*
- Mzdy a Personalistika - Vstup dát – Trvalé mzdové položky či*
- Sklad, zásoby – Vstup dát – Prijem zásob na sklad a*
- Faktúry, odbyt – Vstup dát – Kniha odberateľských faktúr*

Program po chvíli zobrazí hlášku o inicializácii (vľavo hore). Inicializáciu podsystému robíte **len raz** - pri založení novej firmy.

3. Načítanie obecných číselníkov

ÚČTOVNÍCTVO

- účtová osnova/číselník pohybov: *Nastavenia a služby - Účtová osnova*, vpravo hore ikona *"Štandardná osnova ..."*
- kódy DPH: *Nastavenia a služby - Druhy daňových dokladov DPH*, vpravo hore najprv použiť ikonu *"Vymazať číselník ..."* a potom *"Načítať štandardný číselník ..."*
- pohyby Ekorobota: v hlavnom menu na nástrojovej lište (na spodku obrazovky) kliknúť na *"UPH"*. Následne vpravo hore ikona *"Načítať štandardný číselník ..."*. Načítavať, iba ak budete používať automatické účtovné pohyby.

MZDY A PERSONALISTIKA

- mzdové zložky: *Nastavenia a služby - Druhy mzdových zložiek*, vpravo hore *"Načítať štandardný číselník ..."*
- pracovné pomery: *Nastavenia a služby - Druhy pracovných pomerov*, vpravo hore *"Načítať štandardný číselník ..."*, príp. najprv *"Vymazať číselníkov pomerov"* (ak po inicializácii už je vyrobený) a následne *"Načítať štandardný číselník ..."*

4. Nastavenie podsystémov

Pred samotnou prácou v programe odporúčame prejsť nasledovné nastavenia.

ÚČTOVNÍCTVO

- číslovanie dokladov: *Nastavenia a služby* buď *Parametre programu účtovníctvo* (ak používate jednoduché číslovanie) alebo *Druhy odber./dodáv. faktúr, pokladnic, ban.úctov* (číslovanie podľa analytiky)
- počiatky účtov: *Nastavenia a služby - Účtová osnova* - stĺpce *"Počiatok MD"* a *"Počiatok Dal"*
- údaje o firme: *Číselníky a údržba - Údaje o firme* - najmä povinné údaje na faktúre
- parametre podsystému: *Nastavenia a služby - Parametre programu účtovníctvo*
- pohyby Ekorobota: *"UPH"* na nástrojovej lište v hlavnom menu Účtovníctva.

MZDY A PERSONALISTIKA

- údaje o zamestnancoch: *Vstup dát - Údaje o zamestnancoch*
- IČZ: *Nastavenia a služby - Sadzby ZP, SP, Daň z príjmov* - vpravo hore
- zdravotné poisťovne: *Nastavenia a služby - Zdravotné poisťovne* - najmä číslo platiteľa
- údaje o firme: *Číselníky a údržba - Údaje o firme* - hlavne IBAN pri banke 1 a Výkazy zostavil

SKLAD:

- ceny pri výdaji: *Nastavenia a služby - Parametre programu sklad*, **skutočné** alebo **priemerné**